

TVN – COMMENT ENREGISTRER SON ECRAN DE PC

avec le logiciel Xbox Game Bar

Microsoft fournit un outil intégré à Windows 10/11 sous la forme d'une barre de jeu Xbox qui permet aux utilisateurs d'enregistrer de l'audio ou de la vidéo et de faire des captures d'écran.


Pré-requis :

Vous devez disposer d'une carte graphique gérant DirectX 12 et un pilote WDDM.

➤ Comment savoir si votre système est compatible avec DirectX 12 :

- Menu **Démarrer, Exécuter** et tapez **dxdiag**, (patientez 10 secondes)
- Cliquez sur l'onglet **Affichage**

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous trouverez la version de Direct3D (12) ainsi que le pilote WDDM (version 2.0 au minimum).



➤ ATTENTION !!!


Lors d'un enregistrement vidéo à partir de votre navigateur, si vous rencontrez un écran noir, je vous conseille de désactiver l'accélérateur matériel de votre navigateur

- [Comment désactiver l'accélération matérielle sur les navigateurs](#)

Xbox Game Bar

Préalable

Assurez-vous que la Xbox Game Bar soit **activée dans les paramètres Windows.**



Pour enregistrer une vidéo

- Appuyez simultanément sur les touches logo **Windows + Alt + R** pour démarrer ou arrêter l'enregistrement en mode plein écran.
- L'extrait vidéo enregistré se trouve dans le dossier Vidéos/Captures.

Touches de raccourci par défaut de la Game Bar

Vous trouverez ci-dessous les raccourcis clavier pour utiliser la Game Bar de Windows 10/11.

- **Windows + G** = Ouverture de la Game Bar
- **Windows + Alt + G** = Enregistrement des dernières secondes (Par défaut, il est réglé pour 30 secondes. Vous pouvez ajuster et modifier la durée en vous rendant dans la Barre de jeu puis dans les Paramètres)
- **Windows + Alt + R** = Démarrer et arrêter l'enregistrement
- **Windows + Alt + Print Screen** = Faire une capture d'écran
- **Windows + Alt + T** = Afficher et masquer le minuteur de l'enregistrement
- **Windows + Alt + M** = Démarrer et arrêter l'enregistrement du microphone